

1. インターネットに接続した状態で、Outlook365 を起動します。

※初めて起動した際は、<Outlook> の画面が表示されます。




※既にアカウントがある場合は、上記の画面は表示されません。

アカウントを追加したい場合は、画面左上「ファイル」→「アカウントの設定」→「プロファイルの管理」を選択してください


2. 『SNI 利用開始通知書』をご覧ください、以下の設定を行います。

- ① メールアドレスを入力します。
- ② 詳細オプションをクリックし、「自分で自分のアカウントを手動で設定」にチェックを付けます。
- ③ 「接続」をクリックします。

※③後は、“\*\*\*\*\*@po.saganet.ne.jp”を追加しています”と、数秒間表示されます。



3. [詳細設定] 画面が表示されますので、[POP] をクリックします。



4. [POP アカウントの設定] 画面が表示されます。

以下の表を参照にして、利用開始通知書に記載された情報をそれぞれ各項目へ設定し、[次へ] をクリックします。

【受信メール】	
サーバー	受信メールサーバ名
ポート	110
このサーバで暗号化された接続(SSL/TLS)が必要	チェックしない
セキュリティで保護されたパスワード認証…(略)	チェックしない
【送信メール】	
サーバー	送信メールサーバ名
ポート	587
セキュリティで保護されたパスワード認証…(略)	チェックしない

POP アカウントの設定 (別のユーザー)

\*\*\*@\*\*\*.saganet.ne.jp

受信メール  
サーバー: \*\*\*.saganet.ne.jp ポート: 110

このサーバでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要  
 セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログインが必要

送信メール  
サーバー: \*\*\*.saganet.ne.jp ポート: 587

暗号化方法: なし

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログインが必要

メッセージ配信  
 既存のデータファイルを使用

前に戻る 次へ

5. パスワード入力画面が表示されます。

メールパスワードを入力し、[接続] をクリックします。

POP アカウントの設定 (別のユーザー)

\*\*\*@\*\*\*.saganet.ne.jp

パスワード  
\*\*\*\*\*

前に戻る 接続

6. [～を追加しています] と表示されます。

画面が変わるまで、そのままお待ちください。

Outlook


\*\*\*@\*\*\*.saganet.ne.jp を追加しています

準備しています


7. [インターネット電子メール] 確認画面が表示されます。

表示された情報に誤りがないか確認してください。

なお、「ユーザー名」の部分は、@以下を削除し、メールアドレスのみ入力された状態に修正してください。




8. [アカウントが正常に追加されました] と表示されます。[完了] をクリックします。




アカウントのセットアップが完了しました。引き続き、送受信の設定を行います。

9. [受信トレイ] 画面が表示されます。

[ファイル] をクリックします。



10. [アカウント情報] 画面が表示されます。  
[アカウント設定] - [プロファイルの管理 (O)] をクリックします。



11. [メール設定] 画面が表示されます。  
[電子メール アカウント (E)] をクリックします。



12. [アカウント設定] 画面が表示されます。  
作成したアカウントを選択し、[変更] をクリックします。



13. [POP と IMAP のアカウントの設定] 画面が表示されます。

以下の表を参照して各項目を確認し、[詳細設定] をクリックします。

アカウントの変更

POP と IMAP のアカウント設定  
お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報  
名前(N): SNI メール (※任意の名称)  
電子メール アドレス(E): \*\*\*@\*\*\*.saganet.ne.jp

サーバー情報  
アカウントの種類(A): POP3  
受信メール サーバー(I): \*.saganet.ne.jp  
送信メール サーバー (SMTP)(O): \*.saganet.ne.jp

メール サーバーへのログイン情報  
アカウント名(L): \*\*\*  
パスワード(P): \*\*\*\*\*,  
 パスワードを保存する(R)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト  
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。  
 [次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)

詳細設定(M)...

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル ヘルプ

14. [インターネット電子メール設定] 画面が表示されます。

[送信サーバー] をクリックします。

[送信サーバー (SMTP) は認証が必要 (O)] にチェックが入っていることを確認してください。

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー 詳細設定

送信サーバー (SMTP) は認証が必要(O)  
 受信メール サーバーと同じ設定を使用する(U)  
 次のアカウントとパスワードでログインする(L)

アカウント名(N):  
パスワード(P):  
 パスワードを保存する(R)

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応(Q)

メールを送信する前に受信メール サーバーにログインする(I)

OK キャンセル

15. [詳細設定] タブをクリックします。

以下の表を参照して設定内容を再度ご確認ください。問題なければ、[OK] をクリックします。

※ [配信] 項目については、必要に応じてチェックを入れてください。

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー 詳細設定


サーバーのポート番号  
受信サーバー (POP3)(I): 110 標準設定(D)  
 このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要(E)  
送信サーバー (SMTP)(O): 587  
使用する暗号化接続の種類(C): なし

サーバーのタイムアウト(T)  
短い 長い 1分

配信  
 サーバーにメッセージのコピーを置く(L)  
 サーバーから削除する(R) 14 日後  
 [削除済みアイテム] から削除されたら、サーバーから削除(M)

OK キャンセル

16. [POP と IMAP のアカウントの設定] 画面に戻ります。[次へ] をクリックします。



17. [テストアカウント設定] 画面が表示されます。  
[閉じる] をクリックします。



18. [アカウントの変更] 画面が表示されます。  
[すべて完了しました] と表示されたら、設定完了です。[完了] をクリックしてください。

